


## 1 Thunderbirdを起動します。




## 2 [設定移行ウィザード] 画面が表示されますので、[設定をインポートしない]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




※ 初期設定時以外は、[ツール]メニューをクリックし[アカウント設定]を選択します。[インターネットアカウント]画面が表示されますので、画面右下の[アカウントを追加] ボタン をクリックします。

## 3 [アカウントウィザード] 画面が表示されますので、[メールアカウント]を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。




## 4 [差出人情報] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ] ボタンをクリックします。



- ◆ あなたの名前: お名前やニックネームなど
- ◆ メールアドレス: メールアドレス

## 5 [サーバー情報] 画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ] ボタンをクリックします。



- ◆ メール受信サーバの種類: POP
  - ◆ メール受信サーバ: mail.koganet.ne.jp
  - ◆ 共通受信トレイを使用する:
    - ・アカウント共通で使用する場合はチェックを入れる。
    - ・アカウント毎に設定する場合は、チェックを外す。
  - ◆ メール送信サーバ: mail.koganet.ne.jp
- ※コガネット以外のプロバイダーをご利用の場合、  
[メール送信サーバ]はご利用のプロバイダーに準拠したものをご入力ください。

- 6 [ユーザ名]画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ]ボタンをクリックします。

- ◆ 受信サーバのユーザ名: メールアカウント
- ◆ 送信サーバのユーザ名: メールアカウント
- ※コガネット以外のプロバイダーをご利用の場合、  
[メール送信サーバのユーザー名]はご利用の  
プロバイダーに準拠したものをご入力ください。

- 7 [アカウント名]画面が表示されますので、以下の設定と入力を行い[次へ]ボタンをクリックします。

- ◆ アカウント名: 任意の名称

- 8 [設定完了]画面が表示されますので、設定内容を確認後、[完了]ボタンをクリックします。